

## Zoom

Tolleiv Nietsch - 2024-05-13 - Applikation verbinden

Bare.ID kann als SSO-Lösung für die Anmeldung an [Zoom](#)-Accounts verwendet werden.

Voraussetzungen hierfür sind:

- Der verwendete Zoom-Account ist ein Business-, Enterprise- oder Education-Account.
- Zoom wird mit einer genehmigten [Vanity-URL](#) (z.B. "https://firmenname.zoom.us") betrieben.

### Zoom für SSO konfigurieren

Zunächst muss mittels Administrator-Account in den Zoom-Einstellungen die Verwendung von SSO konfiguriert werden. Hierfür werden die Daten aus dem SAML-Descriptor der Bare.ID-Instanz benötigt.

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID an und wähle auf der Willkommensseite die Instanz aus, für die Zoom verbunden werden soll.
- Bleibe auf der Dashboard-Seite und klicke unter "Links" auf "SAML Descriptor".
- Rufe [zoom.us/signin](https://zoom.us/signin) in einem separaten Tab auf und melde Dich an Deinem Zoom-Account an.
- Wechsle zu <https://zoom.us/account/sso> oder navigiere zu "ADMIN"→"Erweitert"→"Einmaliges Anmelden (SSO)".
- Fülle die folgenden Felder mit den Daten aus dem SAML Descriptor:
  - **URL der Anmeldeseite:** <Location des SingleSignOnService>
  - **URL der Abmeldeseite:** <Location des SingleLogoutService>
  - **Identitätsanbieter-Zertifikat:** <X509Certificate>
  - **Aussteller (IDP-Entitäts-ID):** <entityID des EntityDescriptor>

**PERSONLICH**

Profil  
Meetings  
Webinare  
Telefon  
Persönliche Kontakte  
Aufzeichnungen  
Einstellungen

**ADMIN**

Dashboard  
Benutzerverwaltung  
Team-Chat-Verwaltung  
Geräteverwaltung  
Raumverwaltung  
Workspace-Verwaltung **NEW**  
Telefonsystemverwaltung  
Kontoverwaltung  
Erweitert  
App-Market  
Branding  
Sicherheit  
Einmaliges Anmelden (SSO)  
Integration

**SAML** SAML Antwort-Mapping SAML Antwortprotokolle

Dokument **Einmaliges Anmelden deaktivieren**

**SSO manuell konfigurieren**

Zoom empfiehlt, andere Anmeldeverfahren zu deaktivieren, wenn Single-Sign-On (SSO) aktiviert ist. Gehen Sie zu [Sicherheit](#), um andere Anmeldeverfahren zu deaktivieren.

Vanity-URL: <https://firmenname.zoom.us> (Genehmigt)

URL der Anmeldeseite: <https://login.firmenname.com/auth/realmname/protocol/saml>

URL der Abmeldeseite: <https://login.firmenname.com/auth/realmname/protocol/saml>

Identitätsanbieter-Zertifikat: 

```
SSp8g9b8DweB4jKfAGpHmZMj3RNSgV4ZwApLXjYzV582CA57WfEawU5nYASLNRa58mmQETKymCjBfRd@pam5UawDnCh55CfMgYK6gG8bG2bN3UaZ  
SikaY43TKU2oZuBfMg3dCgeBESgmmwe8Sp3a2RgkGSQERTbRvHTA32Ng7MP5R9DGHUCBF5qn7Lq8NduZKpMgLE4nWY23Hh5zL  
HYzuV8fFawV5pmk7JAXZ8hgFuaaw8Jes8p7fNSgV4ZwApLXjYzV582CA57WfEawU5nYASLNRa58mmQETKymCjBfRd@pam5UawDnCh55CfMgYK6gG8b  
G2bN3UaZSikaY43TKU2oZuBfMg3dCgeBESgmmwe8Sp3a2RgkGSQERTbRvHTA32Ng7MP5R9DGHUCBF5qn7Lq8NduZKpMgLE4nWY23Hh5zL  
UpOGomwXxHfYzuV8fFawV5pmk7JAXZ8hgFuaaw8Jes8p7fNSgV4ZwApLXjYzV582CA57WfEawU5nYASLNRa58mmQETKymCjBfRd@pam5UawDnCh55CfMgYK6gG8b  
G2bN3UaZSikaY43TKU2oZuBfMg3dCgeBESgmmwe8Sp3a2RgkGSQERTbRvHTA32Ng7MP5R9DGHUCBF5qn7Lq8NduZKpMgLE4nWY23Hh5zL
```

Dienstleister (SP) Entität ID:

Aktualisieren Sie das SP-Zertifikat (Service Provider): [Zoom-Zertifikat \(läuft am 01/02/2024 UTC\)](#) Anzeigen

☒ Zertifikat automatisch verwalten  
Ihr Identitätsanbieter (IDP) muss so konfiguriert sein, dass er unsere Metadaten über <https://bare-id.zoom.us/saml/metadata/sp> überwacht  
oder von der InCommon Federation empfängt.

Aussteller (IDP-Entitäts-ID): <https://login.firmenname.com/auth/realmname>

Binding: ☐ HTTP-POST ☒ HTTP-Umleitung

- Setze die folgenden Optionen:
  - **Binding:** HTTP-Umleitung
  - **Signatur-Hash-Algorithmus:** SHA-256
  - **Sicherheit:** SAML-Abmeldeanforderung signieren, Unterstützung von verschlüsselten Assertionen, SAML Antwortprotokolle bei Benutzeranmeldungen speichern

**Integration**

Zoom Lernzentrum  
An Live-Schulung teilnehmen  
Videotutorials  
Wissensdatenbank

Binding: ☐ HTTP-POST ☒ HTTP-Umleitung

Signatur-Hash-Algorithmus: ☐ SHA-1 ☒ SHA-256

Sicherheit:
 

- ☐ Melden Sie SAML Anfrage
- ☒ SAML-Abmeldeanforderung signieren
- ☒ Unterstützung von verschlüsselten Assertionen
- ☐ Die automatische Abmeldung nach Benutzer angemeldet wurde für  tagen
- ☒ SAML Antwortprotokolle bei Benutzeranmeldung speichern

Benutzer bereitstellen: [Bei Anmeldung \(St...\)](#)

Hier können Sie auswählen, ob Benutzer vorab in Ihrem Konto erstellt werden sollen, damit sie sich per SSO anmelden können, oder ob Benutzer dynamisch erstellt werden sollen, sobald sie sich per SSO anmelden.


- Klicke auf den Button "Änderungen speichern".

## Zoom als Applikation in Bare.ID verbinden

Abschließend muss die Verbindung zur Zoom-Applikation in Bare.ID eingerichtet werden. Da Zoom eine vorkonfigurierte Applikation ist, kann sie in der Applikationsübersicht ausgewählt werden:

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID an und wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die Zoom verbunden werden soll.

- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".
- Klicke auf den Button "APPLIKATION VERBINDEN".
- Wähle in der Übersicht der vorkonfigurierten Applikationen Zoom mit Klick auf den entsprechenden "VERBINDEN"-Button.



- Setze die Optionen wie gewünscht auf der Seite "zoom.us Business verbinden" und fülle die benötigten Felder:
  - **Client ID:** Trage eine eindeutige Client-ID ein.
  - **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
  - **Zugriff beschränken:** Wenn nur bestimmten Nutzern Zugriff auf Zoom gewährt werden soll, aktiviere diese Option, um eine applikationsspezifische Gruppe zu erzeugen.
  - **Verbindung aktiviert:** Lasse diesen Schalter aktiv, um die Anmeldung an Zoom zu ermöglichen.
  - **Vanity-URL:** Trage hier den "firmenname"-Teil aus der Vanity-URL von Zoom ein (z.B. "https://firmenname.zoom.us").
  - Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Verbindung zu Zoom zu speichern.

### zoom.us Business verbinden

Flexible Lösungen für moderne Teamzusammenarbeit

Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Support-Center unter: <https://support.bare.id/de/kb/articles/zoom>

Client ID zoom	Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.
Beschreibung	Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.
<input type="checkbox"/> Zugriff beschränken	Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.
<input checked="" type="checkbox"/> Verbindung aktiviert	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.
Vanity-URL firmenname	Die Vanity-URL Ihres Zoom-Accounts (z.B. 'firmenname' bei <a href="https://firmenname.zoom.us">https://firmenname.zoom.us</a> ).

SPEICHERN

Die Erfolgsmeldung "Applikation hinzugefügt" wird eingeblendet. Bare.ID kann jetzt für die Anmeldung an Zoom verwendet werden.

## Anmelden mit Bare.ID-SSO

Nutzer der konfigurierten Bare.ID-Instanz, für die die Anmeldung an Zoom erlaubt ist, können sich wie folgt über Bare.ID an ihrem Zoom-Account anmelden:

- Rufe die Zoom-Vanity-URL Deiner Firma auf (z.B. "<https://firmenname.zoom.us>").
- Es erscheint folgende Seite:



## Video Conferencing

Join

Connect to a meeting in progress

Host

Start a meeting

Sign in

Configure your account

Made with [Zoom](#)

- Klicke den "Sign in"-Button

Es erfolgt eine Weiterleitung auf die Bare.ID-Anmeldeseite Deiner Organisation .

- Melde Dich wie gewohnt an.

Es erfolgt eine Weiterleitung zurück zu Zoom. Du bist jetzt über Bare.ID bei Zoom angemeldet.