



[Wissensdatenbank](#) > [Applikation verbinden](#) > [Bare.ID API Client](#)

## Bare.ID API Client

Theresa Henze - 2025-03-14 - [Applikation verbinden](#)



Für Entwickler stellt Bare.ID mehrere APIs zur Verfügung. Damit kann Bare.ID einfach in bestehende Systeme integriert werden.

**Hinweis:** Diese Schnittstellen müssen für Dein Konto freigeschaltet werden und sind ggf. nicht Teil Deiner Buchung. Bitte wende Dich bei Fragen an den Kundensupport.

### Applikation anlegen

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter [app.bare.id](#) an.
- Wähle auf der Willkommensseite die Instanz aus, für welche die Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

Name	Verantwortlich	Eingerichtet am	Status
atoss_workforce_management	-	17.12.2025 15:34:30	Aktiviert
bareid-admin	bare-id	03.06.2025 10:16:20	Aktiviert
cash-register	Cash Register System	06.06.2025 14:09:39	Aktiviert
confluence	Internal Documentation	03.06.2025 10:40:01	Aktiviert
evento	Event Coordinators	03.06.2025 15:46:00	Aktiviert
generic_saml	-	04.09.2025 14:00:57	Aktiviert
orderz	Ingredients and Zoo Souvenir Shop	03.06.2025 16:09:32	Aktiviert
personio	HR / Personnel	03.06.2025 10:36:07	Aktiviert
re-serve-io	-	03.06.2025 16:06:24	Aktiviert
zeponline	Finance / Accounting	03.06.2025 10:31:46	Aktiviert

- Klicke auf den Button "Applikation verbinden".

- Es öffnet sich nun die Seite "Applikation verbinden" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind.

## Applikation verbinden

Q Applikationen durchsuchen

Tags

**Bare.ID API Client**  
Zugriff auf die Bare.ID API per client\_credential Grant



**OAuth2.0**  
Generische OAuth2.0 Applikation

**Amazon Web Services** 

**Asana**  
Damit Ihre Arbe

- Wähle die Bare.ID API Client Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon aus.

Es öffnet sich die Seite "Bare.ID API Client verbinden":

- Setze unter "Einstellungen" die benötigten Zugriffsrechte.
- Klicke auf den Button "Speichern", um die Einstellungen abzuschließen.

## Bare.ID API benutzen

Die Nutzung der API ist ausführlich im [Handbuch unter Schnittstellen / API](#) beschrieben.

Um die API-Endpunkte auf <https://api.bare.id> zu nutzen, folge der Konfigurationsanleitung:

### bareid-api-client (v1)

Erstellt von anton.admin am 17.12.2025, 15:34:34

[☰ Konfigurationsanleitung](#)

## Bare.ID API Client

X

Konfigurationsanleitung

### API Zugang

Die Bare.ID API ist erreichbar unter:

#### Client ID

bareid-api-client



#### Client Secret

.....



### Event API

Die Event API bietet Zugriff auf event-spezifische Daten und Metriken

#### Metric V1 Console

/?urls.primaryName=metric/v1#clientId=bareid-api-client&instanceUuid=db0c1370-dcc7-47c8-aac6-580043c46a98&tokenUrl=%2Fauth%2Frealms%2FMitarbeitende%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Ftoken

#### Event V1 Console

/?urls.primaryName=event/v1#clientId=bareid-api-client&instanceUuid=db0c1370-dcc7-47c8-aac6-580043c46a98&tokenUrl=%2Fauth%2Frealms%2FMitarbeitende%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Ftoken

### User API

Die User API ermöglicht die Verwaltung der User und die Impersonation

#### User V1 Console

/?urls.primaryName=user/v1#clientId=bareid-api-client&instanceUuid=db0c1370-dcc7-47c8-aac6-580043c46a98&tokenUrl=%2Fauth%2Frealms%2FMitarbeitende%2Fprotocol%2Fopenid-connect%2Ftoken

### User Legacy API

Die User Legacy API Dokumentation finden Sie hier:

<https://support.bare.id/de/quides/bare-id-handbuch/nutzerkonten->