


Generischer OAuth2 Login-Provider

Theresa Henze - 2025-06-20 - [Login-Provider verbinden](#)

Um einen beliebigen OAuth2-kompatiblen Login-Provider anzubinden, bietet der "Generischer OAuth2 Login-Provider" entsprechende Konfigurationen.

OAuth2 Login-Provider in Bare.ID verbinden


- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID auf app.bare.id an und wähle auf der Willkommensseite die Instanz aus, für die der Login-Provider verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Externe Login-Provider".
- Klicke auf den Button "Login-Provider verbinden".



The screenshot displays the Bare.ID administration interface. On the left, a dark sidebar contains a navigation menu with categories like 'Mitarbeitende', 'Übersicht', 'Nutzer', 'Integrationen', 'Sicherheit', 'System', and 'Support'. The 'Externe Login-Provider' option is highlighted under 'Integrationen'. The main content area is titled 'Externe Login-Provider' and includes a sub-header 'Verwalten Sie hier die verbundenen externen Login-Provider.' and a '+ Login-Provider verbinden' button. Below this is a table with columns for 'Name', 'Eingerichtet am', and 'Status'. One entry, 'Beary Sponsors', is listed with a timestamp of '18.06.2025 10:58:30' and a status of 'Aktiviert'.

Name	Eingerichtet am	Status
 Beary Sponsors	18.06.2025 10:58:30	Aktiviert

- Wähle in der Galerie den entsprechenden vorkonfigurierten Login-Provider aus.



Auf der Seite "OAuth2 verbinden" werden alle Felder und Optionen angezeigt, die für die Verbindung als externen Login-Provider gefüllt bzw. gesetzt werden können.

- **Name:** Lege einen eindeutigen und sprechenden Namen für den Login-Provider fest. Dieser wird so auch auf dem Button auf der Anmeldeseite für Nutzer angezeigt.
- **Beschreibung:** Ergänze optional eine Beschreibung des Login-Providers, die ihn bei der Verwaltung eindeutig identifiziert.
- **Login-Provider ID:** Lege eine eindeutige ID für den Login-Provider fest. Diese kann nach dem Speichern nicht mehr verändert werden.
- **Weiterleitungs-URL:** Diese URL muss im OAuth2 Login-Provider hinterlegt werden und kann nicht bearbeitet werden.
- **Anzeige position:** Sind mehrere Login-Provider verbunden, lege hier die Position fest, die der Login-Provider-Button auf der Anmeldeseite einnehmen soll.
- **Client ID:** Client ID aus dem OAuth2 Provider
- **Client Secret:** Client Secret aus dem OAuth2 Provider
- **Authorization URL:** URL für die Autorisierung. Diese URL wird verwendet, um den Nutzer zur Anmeldung zu leiten
- **Token URL:** URL für den Token-Austausch. Diese URL wird verwendet, um den Autorisierungscode gegen ein Token auszutauschen.

- **User Info URL:** URL für die Nutzerinformationen. Diese URL wird verwendet, um Informationen über den authentifizierten Nutzer abzurufen.
- **User ID Attribut:** JSON-Pfad zur User ID im Antwort-JSON des User Info Endpunkts.
- **Username Attribut:** JSON-Pfad zum Benutzernamen im Antwort-JSON des User Info Endpunkts.

Ein Beispiel für die Nutzung des User Info Endpunkts

Konfiguration

- User Info URL: `https://api.example.com/v1/user/info`
- User ID Attribut: `user.refId`
- Username Attribut: `user.mail`

Anfrage der Benutzerdaten:

Authorization: Bearer <ACCESS-TOKEN>
GET `https://api.example.com/v1/user/info`

Antwort des Servers

Content-type: `application/json`
Body:
{
 "user": {
 "mail": "user@example.com",
 "firstname": "Jane",
 "lastname": "Doe",
 "refId": "0a86dc40-7fea-4934-8414-b4d40318aa91"
 }
}

Die benötigten Attribute werden dann wie folgt aufgelöst:

- User ID Attribut: `0a86dc40-7fea-4934-8414-b4d40318aa91`
- Username Attribut: `user@example.com`