

Dracoon


Tolleiv Nietsch - 2024-05-29 - Applikation verbinden

DRACCOON

Konfiguration in Bare.ID

DRACCOON ist bereits als Applikation zur Verbindung mit Bare.ID vorkonfiguriert.


- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter app.bare.id an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die Dracoon als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".



The screenshot displays the Bare.ID administration interface for managing applications. The left sidebar contains navigation options under 'ADMINISTRATION', with 'Applikationen' selected. The main content area, titled 'Applikationen', shows a table of connected applications. A red button labeled '+ APPLIKATION VERBINDEN' is located in the top right corner of the main area.

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	mattermost		22.3.2023, 09:01:34	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert

- Klicke auf den Button "APPLIKATION VERBINDEN".
- Wähle "DRACCOON" durch Klick auf den "VERBINDEN"-Button der entsprechenden Kachel aus.



- Fülle auf der angezeigten Seite alle erforderlichen Felder aus und setze die Optionen.

The screenshot shows the 'Dracoon verbinden' configuration form. It includes a help link at the top: <https://support.bare.id/de/kb/articles/dracon-cloud>. The form fields are:

- Client ID**: dracoon (Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.)
- Beschreibung**: (Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.)
- Zugriff beschränken**: (Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.)
- Verbindung aktiviert**: (Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.)
- Client Secret**: (Das Passwort Ihres Bare.ID-Clients)
- Instanz-URL**: https://demo.dracoon.de (Die URL Ihrer DRACOON-Instanz (z.B. https://demo.dracoon.de))

A red 'SPEICHERN' button is located at the bottom right of the form.

- **Client ID:** Lege eine eindeutige ID fest. Diese ID wird bei der Konfiguration von Bare.ID als Single Sign-On-Server in DRACOON benötigt.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
- Option **Zugriff beschränken:** Aktiviere diese Option, um nur Nutzern mit

entsprechender Rolle die Anmeldung an diese Applikation zu gewähren.

- Option **Verbindung aktiviert**: Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an DRACoon anmelden.
- **Client Secret**: Das Secret wird beim Speichern automatisch generiert und wird bei der Konfiguration von Bare.ID in DRACoon benötigt.
- **Instanz-URL**: Trage die URL der DRACoon-Instanz ein. Die URL muss ohne "/" am Ende eingegeben werden.
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben für diese Verbindung zu speichern.


Nach dem erfolgreichen Speichern der Verbindung wird die Erfolgsmeldung "Applikation hinzugefügt" eingeblendet. Die Verbindung zur Applikation wird jetzt in der Übersichtsliste aller Applikationen aufgeführt und kann zur Bearbeitung ausgewählt werden. Dort werden jetzt auch die nötigen Schritte zur Einrichtung in der DRACoon-Applikation aufgeführt.

Alle Optionen und Felder können später bearbeitet werden. Mehr Details dazu finden sich im Kapitel Applikation bearbeiten des Handbuchs.

Konfiguration in DRACoon

Um Bare.ID in DRACoon als OpenID-Provider zu nutzen, muss die DRACoon-Instanz dafür konfiguriert werden.

- Melde Dich als Konfigurationsmanager an der DRACoon-Instanz an.
- Öffne die Authentifizierungs-Einstellungen (1).
- Klicke auf den Reiter "OpenID Connect" (2).
- Aktiviere die Option "Anmeldung mit OpenID Connect aktivieren" (3).



- Klicke anschließend neben "OpenID-Provider" auf den "Hinzufügen"-Button.
- Konfiguriere die Bare.ID-Instanz als OpenID-Provider:

OpenID-Provider konfigurieren

Name: *	Bare.ID
Issuer URL: *	https://xyz.login.bare.id/auth/realms/instanz
Authorization Endpoint URL: *	https://xyz.login.bare.id/auth/realms/instanz/protocol/openid-
Token Endpoint URL: *	https://xyz.login.bare.id/auth/realms/instanz/protocol/openid-
User Info Endpoint URL: *	https://xyz.login.bare.id/auth/realms/instanz/protocol/openid-
JWKS Endpoint URL: *	https://xyz.login.bare.id/auth/realms/instanz/protocol/openid-
User Management URL:	User Management URL
Client ID: *
Client Secret: *
Scopes: *	email ⊖
	openid ⊖
	profile ⊖ ⊕
Redirect URIs: *	https://xyz.dracocon.com/ ⊖
	https://xyz.dracocon.com/oauth/perform_login ⊖ ⊕
Authorization Mode:	Authorization Code ▼
Proof Key for Code Exchange (PKCE):	<input checked="" type="checkbox"/>
PKCE Challenge Method:	S256 ▼
Mapping Claim: *	preferred_username
<small>Wird verwendet, um den internen Benutzer dem Benutzer des OpenID-Provider zuzuordnen</small>	<small>Bsp.: email</small>
Fallback User Mapping Claim:	sub
<small>Wird verwendet, wenn der definierte User Mapping Claim kein Ergebnis liefert; sollte eindeutig und nicht veränderbar sein</small>	<small>Bsp.: sub</small>
User Info Source: *	User Info Endpoint ▼
Lokale Benutzer automatisch anlegen: <small>Benutzer, die noch nicht im System existieren, werden beim ersten Login automatisch angelegt.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzergruppe: <small>Automatisch angelegte Benutzer werden dieser Gruppe zugewiesen.</small>	Gruppe auswählen
Benutzerdaten automatisch aktualisieren: <small>Benutzerdaten werden nach dem Login automatisch aktualisiert.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbrechen
Speichern

Folgende Einstellungen sind nötig:

- **Name:** Wähle einen Namen für den OpenID-Provider (z.B. "Bare.ID").
- **URLs für Issuer, Authorization, Token, User Info und JWKS Endpoints:** Die für die Bare.ID-Instanz gültigen URLs finden sich im OpenID Connect-Discovery-Dokument (.well-known), welches im Dashboard der Instanz verlinkt ist. Mehr Details finden sich im Abschnitt [URLs](#) des Handbuch-Kapitels Dashboard.
- **Client ID:** Trage die Client ID ein, die in der Bare.ID-Instanz für die Verbindung mit DRACOON hinterlegt wurde.
- **Client Secret:** Trage hier das Client-Secret ein, welches in der Bare.ID-Instanz für die Verbindung mit DRACOON angezeigt wird.
- **Scopes:** Trage "email", "openid" und "profile" ein.
- **Redirect URIs:** Konfiguriere als Redirect URIs: "https://[dracoon-hostname]/" und "https://[dracoon-hostname]/oauth/perform_login". Der Platzhalter [dracoon-hostname] muss dabei mit der Domain der DRACOON-Instanz ersetzt werden.
- **Proof Key for Code Exchange (PKCE):** Aktiviere diese Option.
- **PKCE Challenge Method:** Wähle "S256" aus.
- **Mapping Claim:** Trage "preferred_username" ein.
- **Fallback User Mapping Claim:** Trage "sub" ein.

Weitere Details zu den Einstellungen in DRACOON findest Du

unter <https://cloud.support.dracoon.com/hc/de/articles/360001339959-%C3%9Cber-OpenID-Connect-OIDC>.

- Klicke auf den "Speichern"-Button, um die Konfiguration abzuschließen.

OpenID bei Benutzern zulassen

Damit sich ein DRACOON-Benutzer mit OpenID anmelden kann, muss ihm diese Authentifizierungsmethode erst erlaubt werden.

- Klicke in der DRACOON-Web-App auf "Einstellungen" und doppelklicke auf den Benutzer, der sich über OpenID authentifizieren können soll.
- Wähle im Feld "Authentifizierungsmethode" den Eintrag "OpenID Connect".
- Wähle Bare.ID als OpenID-Provider aus, gib den OpenID-Benutzernamen des Benutzers an, und klicke auf "Speichern".